

## 报价冻结插件

### 介绍

报价冻结插件用于冻结特定的符号交易如果市场报价在一段时间内没有更新。当服务器数据传送失败时该插件是很好的保证并且能够防止交易者利用停止/旧的价格。


### 插件安装

要安装插件，在复制 QuotesFreeze.dll 文件到服务器根目录中的“MetaTrader 5 Platform/MainTrade/plugins”之前必须暂停 MetaTrader Server 5 主服务器程序。

1. 要停止服务器，单击开始 > 管理工具 > 服务。
2. 在服务窗口下面，寻找 MetaTrader 5 主交易服务器并单击它。
3. 在常规选项卡里的服务状态下，单击“停止”按钮等待 MetaTrader 服务器停止。
4. 转移/复制 quotesfreeze.dll 文件到服务器根目录中的“plugin”文件夹中。
5. 回到服务窗口，单击“开始”按钮开始 MetaTrader 5 主交易服务器。

### 插件配置

安装完插件之后，必须要配置插件的设置。



参数	描述
组	组是由报价冻结插件处理。可以使用模板将组列出来。比如， <b>demo*</b> - 所有 demo 组, <b>!real,*</b> - 所有的组除去 real, <b>demoforex-usd,demoforex-jpy</b> - 只有名为 demoforex-usd 的组以及名为 demoforex-jpy 的组。
符号	符号列表是由报价冻结插件处理。可以使用模板将符号列出来。例如， <b>USD*</b> - 所有由 USD 开头的符号， <b>!SILVER,!GOLD,*</b> - 所有除去 gold 和 silver 的符号。
时间	插件将会在预设的符号上监控以秒为单位的时间限制的量。如果特定的符号超出了预设的时间限制，就会显示“关闭报价”的警告信息。

配置完插件之后，需要重启 MetaTrader Server 5 程序使新的配置生效。要重启，请找到 MetaTrader 5 Administrator 程序左上角，请强调突出在左侧选项卡的“网络”选项中的 Main Server，然后点击重启服务器，或者右键点击服务器并重启。

